

NÁVOD: Pridanie jazyka alebo klávesnice. Platí pre Windows 8.1

Pridaním jazyka môžete zmeniť jazyk, ktorý používate na čítanie a zapisovanie v systéme Windows, v aplikáciách a na webe.

Pridanie jazyka

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia systému Windows alebo pridať klávesnicu na zadávanie, najskôr pridajte požadovaný jazyk do zoznamu jazykov.

1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku **Settings (Nastavenie)** a potom ťuknite na položku **Change PC settings (Zmeniť nastavenie PC)**.
(Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku **Settings (Nastavenie)** a potom kliknite na položku **Change PC settings (Zmeniť nastavenie PC)**).
2. Ťuknite alebo kliknite na položku **Time and language (Čas a jazyk)**, ťuknite alebo kliknite na položku **Region and language (Miestne a jazykové nastavenie)** a potom na položku **Add a language (Pridanie jazyka)**.
3. Vyhľadajte požadovaný jazyk a ťuknutím alebo kliknutím ho pridajte do zoznamu jazykov.

Prevzatie a inštalácia jazykových balíkov

Ak chcete, aby sa vybraný jazyk použil ako jazyk zobrazenia systému Windows (jazyk, ktorý sa najčastejšie zobrazuje v systéme Windows a aplikáciách), treba prevziať celý jazykový balík.

1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku **Settings (Nastavenie)** a potom ťuknite na položku **Change PC settings (Zmeniť nastavenie PC)**.
(Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku **Settings (Nastavenie)** a potom kliknite na položku **Change PC settings (Zmeniť nastavenie PC)**.)
2. Ťuknite alebo kliknite na položku **Time and language (Čas a jazyk)** a potom ťuknite alebo kliknite na položku **Region and language (Miestne a jazykové nastavenie)**.

3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, pod ktorým sa zobrazuje informácia **Language pack available (K dispozícii je jazykový balík)** a potom ťuknite alebo kliknite na položku **Options (Možnosti)**.

4. Ťuknite alebo kliknite na položku **Download (Prevziať)**. Proces preberania môže v závislosti od počítača a veľkosti jazykového balíka určitý čas trvať.

Ak chcete nastaviť tento jazyk ako jazyk zobrazenia, pozrite si nasledujúcu časť Zmena jazyka zobrazenia v systéme Windows.

Zmena jazyka zobrazenia v systéme Windows

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia v systéme Windows (jazyk, ktorý sa najčastejšie používa v systéme Windows a aplikáciách), najskôr pridajte požadovaný jazyk, potom prevezmite a nainštalujte jazykový balík a postupujte podľa týchto krokov.

1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku **Settings (Nastavenie)** a potom ťuknite na položku **Change PC settings (Zmeniť nastavenie PC)**.

(Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku **Settings (Nastavenie)** a potom kliknite na položku **Change PC settings (Zmeniť nastavenie PC)**.)

2. Ťuknite alebo kliknite na položku **Time and language (Čas a jazyk)** a potom ťuknite alebo kliknite na položku **Region and language (Miestne a jazykové nastavenie)**.

3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako jazyk zobrazenia.

4. Ťuknite alebo kliknite na položku **Set as primary (Nastavenie na primárne)** a jazyk sa premiestni do hornej časti zoznamu. Ak sa má vybraný jazyk stať jazykom zobrazenia systému Windows, pod jeho názvom sa zobrazí hlásenie **Will be display language after next sign-in (Jazyk zobrazenia po ďalšom prihlásení)**.

5. Postup dokončíte odhlásením a opätovným prihlásením.